

One Net – Feature Acces Codes

Feature Acces Codes (ook wel FAC) zijn codes waarmee u eenvoudig instellingen kunt aanpassen. Afhankelijk van uw profiel kunt u bepaalde FAC codes gebruiken. U vindt hier de meest gebruikte FAC-codes. Voor een overzicht van alle codes, bekijk de 'Eindgebruikers Quick Reference Guide', te verkrijgen via uw IT-beheerder.



Combi profiel = vaste en mobiele telefoon
Flex profiel = mobiele telefoon (vast en mobiel nr)
Vast profiel = vaste telefoon
Mobiel profiel = mobiele telefoon (enkel mobiel nr)

- Een Feature Acces Code die u op uw **mobiele toestel intoetst** past instellingen voor uw **mobiele nummer** aan.
- Een Feature Acces Code die u op uw **vaste toestel intoetst** past instellingen voor uw **vaste nummer** aan.

Toets na elke code de bellen  toets in om de code te activeren.

Maak voor door u veelgebruikte FAC-codes een extra contactpersoon met de FAC-code aan in uw telefoonboek. Noem de contactpersoon bijvoorbeeld 'Alle oproepen doorschakelen AAN' en zet als telefoonnummer '*72' neer. U kunt zo uw favoriete codes nog makkelijker gebruiken.



	Feature	Toepasbaar voor:	FAC Code	
1	Vaste/mobiele nummerweergave inschakelen	ONE Combi, ONE Flex	*30 voor vast nummer aan	#30 voor mobiel nummer aan
2	Alle oproepen doorschakelen (indien u dit via uw mobiel inschakelt, geldt het ook voor uw vaste nummer)	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast, ONE Mobiel	*72 ¹ Activeer	*73 De-activeer
3	Doorschakelen bij geen antwoord (Geldt alleen voor uw vaste nummer)	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast	*92 ¹ Activeer	*93 De-activeer
4	Doorschakelen bij in gesprek (Geldt alleen voor uw vaste nummer)	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast	*90 ¹ Activeer	*91 De-activeer
5	Doorschakelen bij onbereikbaar (Geldt alleen voor uw vaste nummer)	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast	*94 ¹ Activeer	*95 De-activeer
6	Check naar welk nummer wordt doorgeschakeld	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast, ONE Mobiel (bij alle oproepen doorschakelen)	#72	
7	Niet storen (Doorschakeling naar voicemail indien ingesteld, anders bezet-toon. Indien u dit via uw mobiel inschakelt, geldt het ook voor uw vaste nummer)	ONE Combi, ONE Flex, ONE Vast, ONE Mobiel	*78 Activeer	*79 De-activeer
8	Wisselgesprek activeren	ONE Combi, ONE Flex, ONE Mobiel (alleen mobiel nummer)	*43# Activeer	#53 De-activeer

¹Om in te schakelen toetst u *FAC-code (bijvoorbeeld *72) gevolgd door de 'bellen' toets, waarna u het verkort interne, vaste of mobiele nummer ingeeft gevolgd door '#'

Opmerking: Op uw mobiele toestel kunt u in de regel niet zien of u op uw vaste of mobiele nummer bent gebeld.

Opmerking: Vanuit Nederland blijft uw mobiele telefoon in het buitenland gewoon bereikbaar via (indien van toepassing) het vaste of verkorte nummer. Verder vervallen bijna alle additionele functies en gedraagt de mobiel zich als een 'standaard' mobiele telefoon.

